




NBU-Beiträge in Tabelle führen

	<p><u>Ausgangslage:</u></p> <p>Es bestehen unterschiedliche NBU-Abzüge für Frauen und Männer. Damit nicht verschiedene Lohnarten eingerichtet werden müssen, werden die NBU-Beiträge in einer Tabelle erfasst und mit der Lohnart NBU-Abzug verknüpft.</p>																																										
	<p>1) <i>Tabelle einrichten</i></p> <p>In den Tabellen 1 und 2 entspricht der Schlüssel dem Geschlecht (M = männlich, W = weiblich). Es eignen sich daher beide Tabellen für das Einrichten dieser Lohnart.</p> <p>Öffnen Sie im Register Stammdaten den Ordner Tabellen. Wählen Sie Tabelle 2, um die unterschiedlichen NBU-Beiträge für Männer und Frauen zu erfassen. Der Prüfwert von/bis kann leer gelassen werden. Das Feld Wert entspricht dem Prozentsatz des NBU-Beitrages.</p> <p>Betätigen Sie den Button einfügen, um die NBU-Beiträge in die Tabelle aufzunehmen und verlassen Sie die Tabelle mit speichern.</p>																																										
	<p>2) <i>Lohnart einrichten</i></p> <p>Im Lohnartenstamm ist die Lohnart NBU-Abzug bereits vorhanden und wie folgt definiert: Der im Feld Wert eingetragene NBU-Beitragssatz berechnet den NBU-Abzug aufgrund der Lohnsumme aus der NBU-Lohnbasis (\$Lohn5 (NBU)). Die Lohnart wird nun wie folgt geändert:</p> <p>Öffnen Sie im Ordner Lohnarten den Unterordner Abzüge und markieren Sie die bestehende Lohnart A004 NBU-Abzug.</p> <p>Wählen Sie im Feld Faktor den Eintrag Variable.</p> <p>Ergänzen Sie das Feld System mit der Tabellenfunktion \$T2GDH aus der Liste. Diese Funktion \$T2GDH setzt sich wie folgt zusammen: T2 = Tabelle 2, Schlüssel = G (Geschlecht M/W), Wert = H (Hundertstel).</p> <p>Übernehmen Sie die Änderungen mit Speichern.</p>																																										
 <table border="1"> <thead> <tr> <th>LA</th> <th>Lohnart</th> <th>*?#</th> <th>Faktor x</th> <th>Einheit</th> <th>Betrag</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>A001</td> <td>AHV-Abzug</td> <td></td> <td>5,05 %</td> <td>7'500.00</td> <td>378.75</td> </tr> <tr> <td>A002</td> <td>ALV-Abzug</td> <td></td> <td>1,25 %</td> <td>7'500.00</td> <td>93.75</td> </tr> <tr> <td>A003</td> <td>ALV-Zusatzabzug</td> <td></td> <td>0,5 %</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>A004</td> <td>NBU-Abzug</td> <td>></td> <td>1,71 ×</td> <td>7'500.00</td> <td>128.25</td> </tr> <tr> <td>A005</td> <td>BVG-Prämie</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>422.00</td> </tr> <tr> <td>A006</td> <td>KTG-Prämie</td> <td></td> <td>1,102 %</td> <td>7'500.00</td> <td>82.65</td> </tr> </tbody> </table>	LA	Lohnart	*?#	Faktor x	Einheit	Betrag	A001	AHV-Abzug		5,05 %	7'500.00	378.75	A002	ALV-Abzug		1,25 %	7'500.00	93.75	A003	ALV-Zusatzabzug		0,5 %			A004	NBU-Abzug	>	1,71 ×	7'500.00	128.25	A005	BVG-Prämie				422.00	A006	KTG-Prämie		1,102 %	7'500.00	82.65	<p>3) <i>Lohnblatt</i></p> <p>Wechseln Sie ins Register Lohnblatt und öffnen Sie die Rubrik Abzüge. Die Abzugs-Lohnarten A001 – A004 (AHV, ALV, NBU) sind Lohnarten, welche in jedem Lohnblatt enthalten sind und nicht gelöscht werden können. Die Lohnart A004 NBU-Abzug ist daher bereits im Lohnblatt aller Mitarbeiter vorhanden. Überprüfen Sie nun im Lohnblatt den NBU-Abzug.</p>
LA	Lohnart	*?#	Faktor x	Einheit	Betrag																																						
A001	AHV-Abzug		5,05 %	7'500.00	378.75																																						
A002	ALV-Abzug		1,25 %	7'500.00	93.75																																						
A003	ALV-Zusatzabzug		0,5 %																																								
A004	NBU-Abzug	>	1,71 ×	7'500.00	128.25																																						
A005	BVG-Prämie				422.00																																						
A006	KTG-Prämie		1,102 %	7'500.00	82.65																																						